



GUIA USUARIO MENSAJERIA APERAK

Guía Usuario Mensajería (EDI)

Guía Técnica del mensaje APERAK en EDI, que contiene la respuesta a un mensaje enviado al Servicio de Ferrocarril de valenciaportpcs.net

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
1 // INTRODUCCIÓN	4
1.1 // CONTROL DE CAMBIOS	4
1.2 // OBJETO.....	4
1.3 // ALCANCE	4
1.4 // DOCUMENTOS DE REFERENCIA	4
1.5 // NORMATIVA RELACIONADA	5
1.6 // ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS	5
2 // CONTEXTO DE NEGOCIO Y MENSAJERÍA ASOCIADA.....	6
2.1 // FLUJO DE MENSAJERÍA	6
2.2 // ADICIONES, CANCELACIONES Y REEMPLAZOS	6
3 // DATOS CODIFICADOS	7
4 // CONSIDERACIONES ESPECIALES: FORMATO Y CONTENIDO	8
4.1 // INDICADORES DE ESTADO	8
4.2 // INDICADORES DE USO	8
4.3 // OTRAS OBSERVACIONES	8
5 // ESTRUCTURA DEL MENSAJE APERAK	9
5.1 // TABLA RESUMEN	10
6 // ELEMENTOS DEL MENSAJE APERAK	11
6.1 // UNB – INTERCHANGE HEADER	11
6.1.1. Propósito	11
6.1.2. Comentarios	11
6.1.3. Elementos	11
6.1.4. Ejemplo EDI	12
6.2 // UNH – MESSAGE HEADER.....	13
6.2.1. Propósito	13
6.2.2. Elementos	13
6.2.3. Ejemplo EDI	13
6.3 // BGM – BEGINNING OF MESSAGE.....	14
6.3.1. Propósito	14
6.3.2. Elementos	14
6.3.3. Ejemplo EDI	14
6.4 // DTM – DATE/TIME/PERIOD.....	15
6.4.1. Propósito	15
6.4.2. Elementos	15
6.4.3. Ejemplo EDI	15
6.5 // RFF SEGMENT GROUP 2: REFERENCE.....	16
6.5.1. Propósito	16
6.5.2. Comentarios	16
6.5.3. Elementos	16
6.6 // SG2: ... RFF REFERENCE.....	17
6.6.1. Propósito	17

6.6.2. Comentarios	17
6.6.3. Elementos	17
6.6.4. Ejemplo EDI	17
6.7 // FTX SEGMENT GROUP 4: APPLICATION ERROR INFORMATION.....	18
6.7.1. Propósito	18
6.7.2. Comentarios	18
6.7.3. Elementos	18
6.8 // SG4: ... FTX FREE TEXT	19
6.8.1. Propósito	19
6.8.2. Elementos	19
6.8.3. Ejemplo EDI	19
6.9 // RFF SEGMENT GROUP 5: REFERENCE.....	20
6.9.1. Propósito	20
6.9.2. Elementos	20
6.10 // UNT MESSAGE TRAILER.....	21
6.10.1. Propósito	21
6.10.2. Elementos	21
6.10.1. Ejemplo EDI	21
6.11 // UNZ INTERCHANGE TRAILER.....	22
6.11.1. Propósito	22
6.11.2. Elementos	22
6.11.3. Ejemplo EDI	22
7 // EJEMPLO EDI.....	23

1// Introducción

1.1 // Control de Cambios

Versión	Partes que Cambian	Descripción del Cambio	Responsable
14 Sep'15	--	Versión Inicial	B. Sielva
21 Oct'15	6.1.4	Corrección en el ejemplo	B. Sielva
	6.2.2	Corrección en el nombre del servicio	B. Sielva
	6.3.3	Corrección en el ejemplo	B. Sielva
	6.4.2	Corrección en la descripción del elemento "Effective date/time"	B. Sielva
	6.7 y 6.8	Se elimina el grupo de segmentos SG3:NAD, puesto que no es requerido	B. Sielva
	6.9	Se elimina el segmento ERC dentro del grupo de segmentos SG4	B. Sielva
	6.12	Se elimina el segmento SG5:RFF por no utilizarse en el servicio de Ferrocarril	B. Sielva
	7	Correcciones en el ejemplo de mensaje	B. Sielva
26 May' 17	6.6.3 7	Se añade nueva referencia que indicará el identificador de carga/descarga	valenciaportpcs

(*) La tabla de control de cambios contiene las partes de este documento que cambian respecto a la versión anterior. Estos cambios están identificados en color “■” sobre el texto.

1.2 // Objeto

El objeto del presente documento es definir la guía de usuario para el mensaje EDI correspondiente al mensaje de respuesta (Acknowledgment) de valenciaportpcs.net, **mensaje desde el que se obtiene este APERAK**.

Este mensaje se enmarca dentro de la mensajería ofrecida por valenciaportpcs.net para el servicio de Ferrocarril (RAILW).

1.3 // Alcance

El mensaje Acknowledgment se utiliza para que valenciaportpcs.net pueda confirmar la correcta recepción de un mensaje o reportar la existencia de errores en el mensaje recibido. En el marco del servicio de Ferrocarril de valenciaportpcs.net, es un mensaje que **únicamente envía el sistema** en respuesta a mensajes funcionales del usuario.

1.4 // Documentos de Referencia

Referencia	Título		Versión	Fuente
PCS14-	PCS14-TMPLT010_E7_Guía	de	27/11/2014	27/11/2014

TMPLT010	mensaje		JC	
PCS14-STEIN034	PCS14-STEIN034_Guía de Usuario Mensaje EDIFACT APERAK	28/05/2014	28/05/2014	Valenciaport
PCS11-TRANS015	PCS11-TRANS015_Guía Usuario Mensajería APERAK	21/05/2014	21/05/2014	Valenciaport

1.5 // Normativa Relacionada

N/D

1.6 // Abreviaturas y acrónimos

Término	Significado
AM	Agente Marítimo
APV	Autoridad Portuaria de Valencia, o Valenciaport
Código	Código de organización de valenciaportpcs.net
DT	Demandante de Transporte
DUT	Documento Único de Transporte
EA	Empresa de Admisión
EE	Empresa de Entrega
ISO	International Standards Organization
OL	Operador Logístico, Transitario
OT	Operador de Transporte
PCS	valenciaportpcs.net
PE	Proveedor del Equipamiento
SCAC	Standard Carrier Alpha Code
TT	Transportista Terrestre
UN/LOCODE	United Nations Code for Trade and Transport Locations
OF	Operador Ferroviario
EF	Empresa Ferroviaria

2 // Contexto de Negocio y Mensajería Asociada


2.1 // Flujo de Mensajería

El PCS enviará un mensaje APERAK siempre a la recepción de un mensaje COPRAR, bien haya sido enviado desde un Operador Ferroviario o desde una Empresa Ferroviaria. El mensaje será enviado con dos posibles estados de finalización:

- Mensaje ACEPTADO
- Mensaje RECHAZADO

El mensaje APERAK será enviado por el PCS bajo las siguientes condiciones:

- El usuario (Operador Ferroviario o Empresa Ferroviaria) ha solicitado al PCS la recepción de mensajes APERAK.
- El usuario ha enviado el mensaje COPRAR por mensajería. No se emitirán mensajes APERAK cuando sea utilizada la interfaz Windows del PCS.



2.2 // Adiciones, Cancelaciones y Reemplazos

No aplica

3 // Datos codificados

Algunos de los datos anteriormente mencionados deben estar codificados, y se contrastan contra tablas de códigos válidos que residen en valenciaportpcs.net. Los códigos válidos para cada dato se pueden consultar directamente vía Servicio Web, ya sea para implementar una integración directa entre su aplicación y valenciaportpcs.net, o para obtener puntualmente el listado más reciente de códigos válidos para un determinado dato.

A continuación se enumeran estos datos codificados, y la URL en la que reside el Método Web de consulta de dichos códigos. El Servicio Web común a todas estas consultas es www.valenciaportpcs.net/services/lookup.asmx, de forma que cada método concreto lleva siempre esta raíz común. La forma de invocarlo consiste en añadir a la raíz la cadena "?op=", seguida del Método Web en cuestión (por ejemplo, www.valenciaportpcs.net/services/lookup.asmx?op=SearchLocations). Por claridad, en la tabla únicamente se indican los nombres de los Métodos Web.

Dato	URL
Códigos de puertos	www.valenciaportpcs.net/services/lookup.asmx?op=SearchLocations

4 // Consideraciones especiales: formato y contenido

4.1 // Indicadores de estado

Los indicadores de estado ("M" y "C") forman parte del estándar EDIFACT e indican los requisitos mínimos del mensaje a nivel estructural. Estos indicadores son:

Valor	Descripción
M	Obligatorio (Mandatory)
	La entidad marcada de esta manera debe aparecer en todos los mensajes.
C	Condicional (Conditional)
	La entidad marcada de esta manera es necesaria solo si se produce un determinado evento o situación. Esta entidad suele depender de escenarios de negocio concretos, y se utiliza de común acuerdo entre usuarios.

4.2 // Indicadores de uso

Los indicadores de uso dependen de la implementación concreta del mensaje, y por tanto especifican para dicha implementación los indicadores de estado condicionales. Estos indicadores especifican el uso acordado de cada elemento o entidad, y por tanto son los utilizados en las tablas de este documento. Estos indicadores son:

Valor	Descripción
M	Obligatorio (Mandatory)
	Indica que la entidad es obligatoria según el estándar EDIFACT.
R	Requerido (Required)
	Indica que la entidad es obligatoria en esta implementación del mensaje.
D	Condicional (Dependent)
	Indica que el uso de la entidad depende de alguna condición claramente definida en la propia guía de implementación.
O	Opcional (Optional)
	Indica que la entidad es opcional.
X	No utilizada
	Indica que esta entidad no se utiliza en esta implementación del mensaje. En esta guía, estos elementos aparecerán también tachados .

4.3 // Otras observaciones

- En las tablas de datos de cada segmento, se mencionan los datos **intermedios** que no se utilizan en esta implementación del mensaje. Sin embargo, se han obviado todos los datos de la parte final de cada segmento que no se utilizan, para facilitar la lectura.
- En las tablas de datos de cada segmento, la primera columna indica los indicadores de estado según el estándar, y la penúltima columna los indicadores de uso (es decir, la utilización particular de cada dato en esta implementación de la guía).
- Como en prácticamente cualquier implementación particular de una guía basada en el estándar EDI, no se han encontrado en el estándar el 100% de los datos que valenciaporpcs.net ha modelado para este intercambio documental; por lo tanto, algunos códigos de esta guía no se encuentran en el estándar.

5 // Estructura del mensaje APERAK

La estructura del mensaje APERAK según el directorio D2010B de UN/EDIFACT (en el que está basada esta guía) es la siguiente:

Pos	Tag Name	S	R
0010	UNH Message header	M	1
0020	BGM Beginning of message	M	1
0030	DTM Date/time/period	C	9
0040	FTX Free text	C	9
0050	CNT Control total	C	9
0060	----- Segment group 1 -----		
0070	DOC Document/message details	M	1
0080	DTM Date/time/period	C	99-----+
0090	----- Segment group 2 -----		
0100	RFF Reference	M	1
0110	DTM Date/time/period	C	9-----+
0120	----- Segment group 3 -----		
0130	NAD Name and address	M	1
0140	CTA Contact information	C	9
0150	COM Communication contact	C	9-----+
0160	----- Segment group 4 -----		
0170	ERC Application error information	M	1
0180	FTX Free text	C	1
0190	----- Segment group 5 -----		
0200	RFF Reference	M	1
0210	FTX Free text	C	9-----++
0220	UNT Message trailer	M	1

5.1 // Tabla resumen

La siguiente tabla muestra únicamente los segmentos del estándar APERAK utilizados en esta implementación de la guía. Las repeticiones máximas y obligatoriedad mostradas en esta tabla resumen también reflejan si existe alguna diferencia entre esta implementación concreta y el estándar.

Pos.	Tag	Name	S	R
	0005	UNB	M	1
M	0010	UNH	M	1
M	0020	BGM	M	1
C	0030	DTM	C	9 1
M	0090	Segment Group 2: RFF - DTM	C	9
O	0100	RFF	M	4 9
O	0110	DTM	G	9
M	0120	Segment Group 3: NAD - CTA - COM	G	9
O	0130	NAD	M	1-9
O	0140	CTA	G	9
	0150	COM	G	9
M	0160	Segment Group 4: ERC – FTX	C	9999
O	0170	ERC	M	4
O	0180	FTX	C	1
C	0190	Segment Group 5: RFF – FTX – UNT	G	9
O	0200	RFF	M	1-9
O	0210	FTX	G	9
M	0220	UNT	M	1
M	0230	UNZ	M	1

6 // Elementos del mensaje APERAK

6.1 // UNB – Interchange Header

Segment: **UNB** Interchange Header
Position: 0005
Group:
Level: 0
Usage: Mandatory
Max Use: 1

6.1.1. Propósito

Grupo de elementos de inicio, identifica y especifica el emisor, receptor y fecha de envío del mensaje.

6.1.2. Comentarios

- El emisor del mensaje APERAK es siempre valenciaportpcs.net, y por tanto el elemento *Sender identification* contendrá siempre el valor **VALENCIAPORT**. El elemento *Recipient identification* contendrá el código asignado por valenciaportpcs.net a la organización receptora del mensaje, que se corresponderá con la emisora del mensaje al que se responde.

6.1.3. Elementos

			Data Component					
	Element	Element	Name		Attributes			
M	S001		SYNTAX IDENTIFIER	O				
M		0001	Syntax identifier	O	an..6			
			UNOA	Indicating the use of level 'A' character set.				
M		0002	Syntax version number	O	n1			
			2	Indicating the use of level 'A' character set.				
M	S002		INTERCHANGE SENDER	M				
M		0004	Sender identification	M	an..35			
				Name code of the message sender.				
			Valor fijo: VALENCIAPORT					
*		0007	Identification Code Qualifier	E	an..4			
*		0008	Interchange sender internal identification	E	an..14			
M	S003		INTERCHANGE RECIPIENT	M				
M		0010	Recipient identification	M	an..35			
				Name code of the message recipient.				
			Código PCS del receptor del mensaje					
*		0007	Identification Code Qualifier	E	an..4			
*		0014	Interchange Recipient Internal Identification	E	an..14			
M	S004		DATE/TIME OF PREPARATION	M				
M		0017	Date	M	n6			
			Fecha de envío del mensaje, en formato AAMMDD					
M		0019	Time	M	n4			
			Hora de envío del mensaje, en formato HHMM					
M	S005	0020	Interchange control reference	M	an..14			

6.1.4. Ejemplo EDI

```
UNB+UNOA:2+VALENCIAPORT+USER+110101:1708+Ref Intercambio'
```

6.2 // UNH – Message Header

Segment: **UNH** Message Header
Position: 0010
Group:
Level: 0
Usage: Mandatory
Max Use: 1

6.2.1. Propósito

Grupo de elementos para identificar únicamente el mensaje y su tipo.

6.2.2. Elementos

		Data Component				Attributes
M	0062	Element	Element	Name		
				MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	an..14
				Referencia única asignada por el emisor para identificar al mensaje. Al ser el APERAK siempre enviado por valenciaportpcs.net, la estructura de esta referencia sigue el siguiente patrón: VPRTACCCCCCCC Donde: <ul style="list-style-type: none">• VPRT: an4. Código identificador de valenciaportpcs.net• A: an1. Último dígito del año en curso. CCCCCCCC : an..9. Número secuencial que completa el identificador único.		
M	S009			MESSAGE IDENTIFIER	M	
				<i>Element group to identify the type, version, etc. of the interchanged message.</i>		
M	0065			Message type identifier	M	an..6
				APERAK Application error and acknowledgement message.		
M	0052			Message type version number	O	an..3
				D Draft version/UN/EDIFACT Directory.		
M	0054			Message type release number	M	an..3
				00B Release 2000 – B		
M	0051			Controlling agency	O	an..2
				UN UN/CEFACT		
R	0057			Association assigned code	M	an..6
				<i>This code indicates the agency maintaining the Message Implementation Guideline and the version of that Guideline which has been used. Any agency may place a code in this element (General Recommendation D4/G5 refers).</i>		
				RAIL20 Valenciaport, servicio de Ferrocarril (RW)		

6.2.3. Ejemplo EDI

```
UNH+VPRT0123456789+APERAK:D:00B:UN:RAIL20'
```

6.3 // BGM – Beginning of Message

Segment: **BGM** Beginning of Message
Position: 0020
Group:
Level: 0
Usage: Mandatory
Max Use: 1

6.3.1. Propósito

Grupo de elementos para identificar la versión y función del mensaje.

6.3.2. Elementos

	Data Element	Component Element	Component Name	Attributes	
R	C002		DOCUMENT/MESSAGE NAME	C	
R		1001	Document name code	C	an..3
X		1131	Code list identification code	C	an..3
X		3055	Code list responsible agency code	C	an..3
Ø		1000	Document name	C	an..35
R	C106		DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION	C	
<i>Element group to identify the document by its number and version.</i>					
R		1004	Document number	C	an..35
X		1056	Version	Ø	an..9
		1.0			
X		1060	Revision number	C	an..6
R	1225		MESSAGE FUNCTION CODE	M	an..3
			Función del mensaje Valores posibles: <ul style="list-style-type: none">• 27: rechazado (not accepted)• 29: aceptado• 30: aceptado con observaciones		

6.3.3. Ejemplo EDI

BGM++AB151001101005+27'

6.4 // DTM – Date/Time/Period

Segment: **DTM** Date/Time/Period
Position: 0030
Group:
Level: 0
Usage: Conditional
Max Use: 9 1

6.4.1. Propósito

Grupo de elementos para indicar fechas y horas asociadas al documento que se responde

6.4.2. Elementos

			Data Component			
			Element	Element	Name	Attributes
M	C507			DATE/TIME/PERIOD		C
M		2005		Date or time or period function code qualifier		M an..3
				<i>Function of the date.</i>		
			137		<i>Effective date/time.</i> Date and/or time at which specified event or document becomes effective.	
					Valor que almacena la fecha y hora de generación del mensaje.	
R		2380		Date or time or period value		M an..35
				<i>Value of the date/time.</i>		
R		2379		Date or time or period format code		C an..3
				<i>Format of the date/time.</i>		
			203		CCYYMMDDHHMM <i>Calendar date: C=Century; Y=Year; M=Month; D=Day, H=Hour, MM=Minute</i>	

6.4.3. Ejemplo EDI

DTM+137:201101010745:203'

6.5 // RFF Segment Group 2: Reference

Group:	RFF	Segment Group 2: Reference
Position:	0090	
Group:		
Level:	1	
Usage:	Conditional (Optional)	
Max Use:	9	

6.5.1. Propósito

Grupo de elementos que contiene distintas referencias asociadas al mensaje que se responde. Dichas referencias se describen en su segmento particular (próximo capítulo)

6.5.2. Comentarios

- En este grupo se incluirán las referencias al mensaje que se responde, y (opcionalmente) referencias adicionales al documento relacionado con el mensaje enviado.

6.5.3. Elementos

<u>Data Component</u>				<u>Attributes</u>	
<u>Element</u>	<u>Element</u>	<u>Name</u>		<u>M</u>	<u>1</u>
M	0100	RFF	Reference		
€	0110	DTM	Date/Time/Period		

6.6 // SG2: . . . RFF Reference

Segment:	RFF Reference
Position:	0100 (Trigger Segment)
Group:	Segment Group 2 (Reference)
Level:	Conditional (Optional)
Usage:	2
Max Use:	Mandatory
	1

6.6.1. Propósito

Elementos indicados para incluir las distintas referencias asociadas al mensaje y/o documento que se responde.

6.6.2. Comentarios

- Es obligatorio incluir el número del mensaje al que se responde.

6.6.3. Elementos

Data Component			Attributes
Element	Element	Name	
M	C506	REFERENCE	M
		<i>To indicate the references assigned to the document.</i>	
M	1153	Reference function code qualifier	M an..3
		<i>Code to identify the meaning of the reference.</i>	
		Código que identifica el tipo de referencia	
		Valores posibles:	
		<ul style="list-style-type: none"> • ACW: Número del mensaje al que se responde • ACE: Número de documento (asignado por el PCS) asociado con el mensaje al que se responde • ICD: Identificador de carga/descarga 	
R	1154	Reference identifier	€ M an..35
		<i>Value of the reference.</i>	

6.6.4. Ejemplo EDI

RFF+ACW:MessageNum0011'

6.7 // FTX Segment Group 4: Application Error Information

Group:	FTX	Segment Group 4: Application Error Information
Position:	0160	
Group:		
Level:	1	
Usage:	Conditional (Optional)	
Max Use:	99999	

6.7.1. Propósito

Grupo de elementos que contiene los errores encontrados en el mensaje al que se responde.

6.7.2. Comentarios

- Este grupo sólo existirá para mensajes con función de rechazo.

6.7.3. Elementos

<u>Data</u>	<u>Component</u>				<u>Attributes</u>
<u>Element</u>	<u>Element</u>	<u>Name</u>			
M	0170	ERC	Application Error Information		M 1
C	0180	FTX	Free Text		C 1

6.8 // SG4: . . . FTX Free Text

Segment:	FTX Free Text
Position:	0180
Group:	Segment Group 4 (Application Error Information) Conditional (Advised)
Level:	2
Usage:	Conditional (Dependent)
Max Use:	1

6.8.1. Propósito

Elemento que contiene un mensaje de error. Indicando el motivo por el cual el mensaje ha sido rechazado.

6.8.2. Elementos

Data Component			Attributes	
Element	Element	Name		
M	4451	TEXT SUBJECT CODE QUALIFIER	M	an..3
		<i>Code to specify the purpose of the text.</i>		
		Código que identifica el tipo de observación		
		Valores posibles:		
		• AAI: Descripción del error (error description)		
*	4453	TEXT FUNCTION CODE	E	an..3
Q	C107	TEXT REFERENCE	C	
M	4441	Free text value code	C	an..17
Q	1131	Code list identification code	C	an..3
Q	3055	Code list responsible agency code	C	an..3
O	C108	TEXT LITERAL	E M	
		<i>Free text literal.</i>		
M	4440	Free text value	M	an..512
		<i>Free text, minimum one line.</i>		
		<i>Error message.</i>		

6.8.3. Ejemplo EDI

FTX+AAI+++Descripción del error

6.9 // RFF Segment Group 5: Reference

Group: RFF Segment Group 5: Reference
Position: 0190
Group:
Level: 1
Usage: Conditional (Optional)
Max Use: 9

6.9.1. Propósito

Grupo de elementos que contiene referencias a los mensajes a los que responde

6.9.2. Elementos

	Data Element	Component Element	Name	Attributes		
0	0200	RFF	Application Error Information	M	49	
0	0210	FTX	Free Text	C	9	

6.10 // UNT Message Trailer

Segment: **UNT** Message Trailer
Position: 0220
Group:
Level: 0
Usage: Mandatory
Max Use: 1

6.10.1. Propósito

Elemento de cierre del mensaje.

6.10.2. Elementos

Data Component			<u>Attributes</u>
<u>Element</u>	<u>Element</u>	<u>Name</u>	
M	0074	NUMBER OF SEGMENTS IN A MESSAGE	M n..6
M	0062	MESSAGE REFERENCE NUMBER	M an..14
<i>Should match DE 0062 in the UNH</i>			

6.10.1. Ejemplo EDI

UNT+15+107589475213'

6.11 // UNZ Interchange Trailer

Segment: **UNZ** Interchange Trailer
Position: 0230
Group:
Level: 0
Usage: Mandatory
Max Use: 1

6.11.1. Propósito

Elemento de cierre del intercambio.

6.11.2. Elementos

Data Component			Attributes	
<u>Element</u>	<u>Element</u>	<u>Name</u>		
M	0036	Interchange control count	M	n..6
M	0020	Interchange control reference	M	an..14
<i>Should match DE S005 in the UNB</i>				

6.11.3. Ejemplo EDI

UNZ+1+Ref intercambio'

7 // Ejemplo EDI

El siguiente ejemplo sirve como **referencia** para el envío o la recepción de un APERAK en formato EDI. Lógicamente, los códigos de organizaciones no son códigos válidos, se han utilizado códigos imaginarios a efectos demostrativos. También debe tenerse en cuenta que no se ha buscado que el contenido del mensaje sea lógico desde el punto de vista del negocio; en ocasiones se mezclan datos que nunca se darán en la realidad, pero de nuevo se persigue un efecto demostrativo de todos los posibles elementos del mensaje.

Mensaje ACEPTADO

```
UNB+UNOA:2+VALENCIAPORT+OPEF+150914:1134+VPRT5000009401'
UNH+VPRT5000009401+APERAK:D:00B:UN:RAIL20'
BGM++AB150914113427+29'
DTM+137:1509141134:203'
RFF+ACW:AB150914113427'
RFF+ACE:OPEF2015E000018'
RFF+ICD:1510280000CTTTEEFFESVLC'
NAD+VP+VALENCIAPORT'
UNT+7+VPRT5000009401'
UNZ+1+VPRT5000009401'
```

Mensaje RECHAZADO

```
UNB+UNOA:2+VALENCIAPORT+OPEF+150915:0953+VPRT500005695'
UNH+VPRT5000005695+APERAK:D:00B:UN:RAIL20'
BGM++AB150915095317+27'
DTM+137:1509150953:203'
RFF+ACW:AB150915095317
NAD+VP+VALENCIAPORT'
ERC+1'
FTX+AAI+++El código de Terminal Origen Tren ?'RRRR-T337?' no es válido.'
UNT+8+VPRT5000005695'
UNZ+1+VPRT5000005695'
```



valenciaport  **pcs.net**
Port Community System

Centro de Atención a Usuarios
Avenida Muelle del Turia, s/n
46024 Valencia
Tel.: 902 884 424
RCI: 10001
www.valenciaportpcs.net
cau@valenciaportpcs.net